Outlook 2003

Konfiguration Swiss-Web

Version 1.02



Danach erhalten Sie das untenstehende Fenster.

2. E-Mail Konten



Wählen Sie "Vorhandene E-Mail Konten anzeigen......" und wählen Sie Weiter

1. Wählen Sie im Menü Extras den Punkt E-Mail Konten

3. Anpassungen

E-Mail-Konten							
Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3) Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.							
Benutzerinformationen		Serverinformationen					
<u>I</u> hr Name:	Ihr Name	Posteingangsserver (POP <u>3</u>):	mail.kundendomain.ch				
E- <u>M</u> ail-Adresse:	name@kundendomain.ch	Postausgangsserver (<u>S</u> MTP):	mail.kundendomain.ch				
Anmeldeinformationen		Einstellungen testen					
<u>B</u> enutzername: <u>K</u> ennwort:	name@kundendomain.chn **** Kennwort speichern	Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich). Kontoeinstellungen testen					
Anmeldung du Kennwortauth	urch gesicherte nentifizierung (SPA)		Wei <u>t</u> ere Einstellungen	-			
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen							

Die Inhalte im obenstehenden Fenster sind als Beispiel zu verstehen. Ersetzten Sie die Werte gemäss den Angaben in dem Ihnen zugestellten Dokument mit den Zugangsdaten.

Als Server für den Mailausgang SMTP können Sie auch den Server Ihres Accessproviders wählen.

Beispiel : smtp.hispeed.ch oder smtp.bluewin.ch

Wählen Sie nun den Schalter "Weitere Einstellungen". Danach erhalten Sie die das folgende Fenster.

4. Einstellungen für Postausgangsserver

Internet-E-Mail-Einstellungen					×		
Allgemein Postausgang	sserver	Verbindung	Erweitert				
Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung							
🗩 💿 Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden							
O <u>A</u> nmelden mit							
B <u>e</u> nutzername:							
Kennwort:							
	Ke	nn <u>w</u> ort speich	ern				
Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)							
◯ <u>V</u> or dem Senden bei Posteingangsserver anmelden							
		0	к	Abbreche	n		

Stellen Sie sicher das der "Postausgangsserver SMTP erfordert Authentifizierung, gemäss obigem Bild aktiviert ist. Schliessen Sie den Vorgang mit OK ab.

E-Mail-Konten							
E-Mail-Konten Wählen Sie ein Konto, um dessen Einstellungen zu bearbeiten oder um es zu entfernen.							
E-Mail für diese Konten wird in der folgenden Reihenfolge bearbeitet:							
Name	Тур	Än <u>d</u> ern					
mail.kundendomain.ch	POP/SMTP (Standard)	Hinzufügen					
		Als Standard <u>f</u> estl.					
		Nach oben					
		Nach <u>u</u> nten					
Neue Nachrichten übermitteln an:							
Persönliche Ordner V Neue Outlook-Datendatei							
	< <u>Z</u>	urück Fertig stellen Abbrechen					

Nun sollten Sie Mails senden und empfangen können.